Crick Software Inc.

Deborah Barrows – Northeast Territory Manager
deborah.barrows@cricksoft.com March 2005

Création de livres virtuels avec Clicker 4 (Mac)

Choisir un modèle

1. Du menu principal choisissez **- Make a Clicker Grid**
2. **Sélection d'un modèle :** Cliquez **My Templates** et **Book Making**
3. Choisissez **Layout 3** – cliquez **OK**

Cadre d'images

1. Enfoncez la touche **Shift** et cliquez à l'intérieur du **cadre d'images**.
2. Un menu éclair apparaîtra au haut de votre boîte.



3. Sélectionnez l'icône **dossier** – ceci ouvrira le dossier **_CPL Graphics**
4. Sélectionnez un **dossier, le nom d'un graphique** et **Open**
5. Cliquez sur le **nom d'une image** et – **Open**

ou

6. Ouvrez le dossier **_My Pictures** (dans le dossier *Clicker*) et **sélectionnez vos propres images**



7. Pour redimensionner le graphique cliquez le 3e icône dans la fenêtre éclair , enfoncez la touche **option** et cliquez sur le graphique pour le déplacer sur l'écran.

8. Pour redimensionner le cadre d'image– **option** – cliquez sur le coin inférieur droit du graphique et glissez

Enregistrer le fichier

1. Cliquez **l'arrière plan** afin de désélectionner le cadre d'images**.**
2. Sélectionnez **File** – **Save Grid As** –**Nouveau dossier** (côté inférieur droit de l'écran), nommez votre dossier – votre nom et elivre: heleneelivre
3. Cliquez **Create** (ce dossier sera enregistré dans le dossier Clicker 4)
4. Retournez à **Save as** et tapez **page1** et cliquez **Save**

Cadre de texte

1. Enfoncez la touche **Shift et cliquez à l'intérieur du cadre de texte** – un menu éclair apparaîtra en haut de la boîte
2. Commencez à tapez dans le cadre de texte
3. Gardez votre curseur au-dessus des icônes dans la fenêtre éclair et une autre fenêtre éclair décrira l'icône.



Enregistrer

1. Cliquez sur l'arrière-plan - **Save grid** encore – Enfoncez la touche **Apple + S**

Enregistrement du son – Propriétés des cellules

1. Pour ouvrir les propriétés de la cellule : enfoncez la touche **Apple** et **cliquez** sur l'icône du **haut parleur**
2. Cliquez l'onglet **Sound and Video**



3. Cliquez le bouton radio **Sound/Video file** – **Record** – une fenêtre éclair d'enregistrement apparaît; cliquez sur le **premier bouton avec le cercle –**

l'enregistrement débutera. Cliquez à nouveau sur le bouton avec le cercle pour arrêter l'enregistrement

4. Vous pouvez enregistrer un autre message en utilisant la touche **Control** et l'option **bouton de la souris** dans la deuxième moitié de la fenêtre (suivez les mêmes directives). Pour écouter ce message, enfoncez la touche **CTRL** et cliquez le **bouton souris**

Pour ajouter une autre page, répétez les mêmes directives – n'oubliez pas d'enregistrer cette page dans votre dossier : heleneelivre ; nommez la page : page2, page3, etc.

Les flèches bleues de Clicker permettent aux élèves d'aller d'une cellule à l'autre pourvu qu'ils les nomment en ordre séquentielle: animaux1, animaux2, animaux3…